

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services  
Scoring Server  
Version 7.0

*Guide d'installation et de configuration*

**IBM**

**Remarque**

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Remarques», à la page 33.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.ibm.com/ca/fr> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France  
Direction Qualité  
17, avenue de l'Europe  
92275 Bois-Colombes Cedex*

Cette édition s'applique à la version 7, édition 0, modification 0 d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services et à toutes les éditions et modifications suivantes sauf mention contraire dans de nouvelles éditions.

© Copyright IBM Corporation 2000, 2015.

---

## Table des matières

<b>Avis aux lecteurs canadiens . . . . .</b>	<b>v</b>	Installation en mode console. . . . .	19
<b>Chapitre 1. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server . . .</b>	<b>1</b>	Installation en mode silencieux à l'aide d'un fichier de réponses . . . . .	22
Présentation de l'installation . . . . .	2	<b>Chapitre 7. Déploiement d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server . . . . .</b>	<b>23</b>
<b>Chapitre 2. Conditions préalables. . . . .</b>	<b>3</b>	Déploiement d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server pour WebSphere . . . . .	23
Configuration requise du système hôte . . . . .	3	Déploiement d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server pour JBoss . . . . .	25
Serveurs d'applications . . . . .	3	Déploiement d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server pour WebLogic. . . . .	26
Scénarios de déploiement WebSphere . . . . .	4	<b>Chapitre 8. Spécification des paramètres de configuration de scoring</b>	<b>29</b>
<b>Chapitre 3. Configuration d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository pour les serveurs de scoring dans des cellules différentes. . . . .</b>	<b>7</b>	<b>Chapitre 9. Désinstallation d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server . . . . .</b>	<b>31</b>
<b>Chapitre 4. Fichiers d'installation . . . . .</b>	<b>9</b>	Désinstallation en mode assistant . . . . .	31
<b>Chapitre 5. Initiation à Installation Manager . . . . .</b>	<b>11</b>	Désinstallation en mode console . . . . .	32
Préférences de référentiel . . . . .	12	<b>Remarques . . . . .</b>	<b>33</b>
Définition des préférences de référentiel en mode assistant . . . . .	12	Remarques sur les règles de confidentialité . . . . .	35
Définition des préférences de référentiel en mode console . . . . .	13	Marques . . . . .	35
Préférences de Passport Advantage . . . . .	14	<b>Index . . . . .</b>	<b>37</b>
Définition des préférences Passport Advantage en mode assistant . . . . .	14		
Définition des préférences Passport Advantage en mode console. . . . .	14		
<b>Chapitre 6. Installation d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server . . . . .</b>	<b>17</b>		
Installation en mode assistant . . . . .	17		



---

## Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

### Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

### Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

### Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.








### OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

### Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

## Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

## Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

---

# Chapitre 1. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server

Le service de scoring IBM® SPSS Collaboration and Deployment Services est disponible en tant qu'application pouvant être déployée séparément, IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.

Le serveur de scoring améliore la flexibilité de déploiement dans plusieurs domaines clés :

- La performance de l'évaluation peut être calibrée indépendamment d'autres services
- Les serveurs de scoring peuvent être configurés indépendamment pour dédier les ressources informatiques à une ou plusieurs configurations de scoring d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.
- Le système d'exploitation et l'architecture de processeur du serveur de scoring n'ont pas besoin de correspondre à IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository ou à d'autres serveurs de scoring
- Le serveur d'applications du serveur de scoring n'a pas besoin de correspondre au serveur d'applications utilisé pour IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository ou d'autres serveurs de scoring

Pour obtenir une flexibilité optimale, le serveur de scoring communique avec IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository en utilisant uniquement des appels de service Web standard et des messages JMS. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un système de fichiers partagés ou d'une connexion JDBC à la base de données du référentiel. L'infrastructure réseau doit autoriser le trafic HTTP et JMS entre le serveur de référentiel et les serveurs de scoring.




Figure 1. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services avec serveur de scoring

## Important :

- Lorsque le serveur de scoring est démarré, IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository doit être disponible afin que les paramètres de configuration de scoring et les ressources associées du référentiel puissent être chargés. Une fois démarré, le serveur de scoring continuera toutefois de fonctionner même si IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository devient indisponible.

- Le serveur de scoring fonctionne hors de l'environnement du serveur d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository, les rôles de sécurité d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services ne peuvent donc pas être appliqués sur le serveur de scoring. A la place, le serveur de scoring, en tant qu'application JAX-WS, peut être sécurisé en utilisant des ensembles de politiques de sécurité de serveur d'applications standard. Consultez la documentation de sécurité des services Web du serveur d'applications pour plus d'informations.

---

## Présentation de l'installation

Le déploiement d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server requiert l'obtention des fichiers nécessaires, l'installation du serveur de scoring et la configuration du serveur pour qu'il communique avec IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

### Procédure

Pour installer IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server :

1. Vérifiez que toutes les conditions préalables requises sont satisfaites pour IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.
2. Configurez IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository de sorte qu'il communique avec IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.
3. Procurez-vous les fichiers d'installation d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.
4. Configurez les préférences du référentiel Installation Manager ou les préférences du compte Passport Advantage.
5. Installez IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server et les adaptateurs de scoring nécessaires correspondant à vos types de modèle à l'aide d'Installation Manager. Par exemple, si le serveur de scoring génère des scores pour les modèles PMML, installez IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML en plus du serveur de scoring.
6. Spécifiez les paramètres de configuration pour l'évaluation.
7. Déployez et configurez IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.



---

## Chapitre 2. Conditions préalables

Avant d'installer IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server, consultez la configuration système requise et configurez les ressources dans votre environnement.

- L'utilisateur doit avoir un niveau de droits suffisants pour installer et exécuter IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.
- IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository doit être installé et disponible pour l'installation d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server
- Des adaptateurs de scoring correspondant à vos types de modèle doivent être installés pour l'instance IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Pour obtenir des instructions, consultez la documentation relative à l'installation d'un adaptateur de scoring. Par exemple, si le serveur de scoring génère des scores pour les modèles PMML, installez IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Adapter for PMML.
- IBM Installation Manager doit être installé sur le système.

Si Installation Manager n'est pas déjà présent sur le système, il est installé automatiquement lors du démarrage de l'installation à partir du disque de distribution. Si vous possédez une version plus ancienne d'Installation Manager, vous devez la mettre à jour dans le cadre de l'installation.

Si vous ne disposez pas du disque et qu'Installation Manager n'est pas déjà présent sur le système, installez Installation Manager à partir du site de support IBM Corp. (<http://www.ibm.com/support>). Pour des informations utilisateur et sur l'emplacement de téléchargement, voir la documentation d'Installation Manager.

---

### Configuration requise du système hôte

Avant d'installer IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server, vérifiez que la configuration matérielle et logicielle requise est satisfaite.

Pour plus d'informations sur la configuration système requise, consultez les rapports sur la compatibilité des produits logiciels sur le site de support technique IBM à l'adresse : <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/prodguid/v1r0/clarity/softwareReqsForProduct.html>

---

### Serveurs d'applications

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server requiert un serveur d'applications. Vous pouvez utiliser le serveur d'applications par défaut inclus avec le serveur de scoring ou fournir le vôtre.

La combinaison du serveur d'applications IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository et du serveur d'applications IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server définit la topologie de serveur. Les topologies de requête de score suivantes sont prises en charge :

Tableau 1. Topologies de serveur prises en charge

Serveur d'applications IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository	Serveur d'applications IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server
WebSphere	WebSphere Application Server Liberty Profile par défaut inclus avec le serveur de scoring
WebSphere	WebSphere
JBoss	JBoss
WebLogic	WebLogic
WebSphere	JBoss

Tableau 1. Topologies de serveur prises en charge (suite)

Serveur d'applications IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository	Serveur d'applications IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server
WebLogic	JBoss

**Remarque :**

- Si vous déployez à la fois IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository et IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server dans WebSphere, vous pouvez utiliser une topologie de même cellule ou à cellules différentes pour les profils de serveur.
- Si vous déployez à la fois IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository et IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server dans JBoss, utilisez un serveur autonome pour chacun.
- Si vous déployez à la fois IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository et IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server dans WebLogic, utilisez le même domaine.

## Scénarios de déploiement WebSphere

Lorsque IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository et le serveur de scoring sont exécutés sur WebSphere, il existe deux principaux scénarios de déploiement qui déterminent la procédure à appliquer pour la configuration de JMS :

- Profils du IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository et du serveur de scoring exécutés dans la même cellule WebSphere
- Profils du IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository et du serveur de scoring exécutés dans différentes cellules WebSphere

### Serveurs dans la même cellule

La topologie de même cellule est définie par IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository et le serveur de scoring s'exécutant dans la même cellule WebSphere. Dans l'exemple du diagramme, le référentiel est dans *Cellule1-Noeud1-Serveur1*. Le serveur de scoring peut être déployé dans le même noeud (*Cellule1-Noeud1-Serveur2*), un autre noeud (*Cellule1-Noeud2-Serveur3*) ou les deux. Le serveur de scoring n'impose pas de limite sur le nombre de noeuds et de serveurs pouvant être impliqués.




Figure 2. Profils du IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository et du serveur de scoring exécutés dans la même cellule WebSphere

### Serveurs dans différentes cellules

La topologie à "cellules différentes" est définie par IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository et par l'application du serveur de scoring s'exécutant dans différentes cellules WebSphere. Dans l'exemple du diagramme, le référentiel est dans *Cellule1-Noeud1-Serveur1*. Le serveur de scoring est déployé dans une autre cellule (*Cellule2-Noeud1-Serveur1*).




Figure 3. Profils du IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository et du serveur de scoring exécutés dans différentes cellules WebSphere

Pendant le déploiement, les deux cellules sont connectées à l'aide d'un bus d'intégration de service (par exemple, *SCORING\_BUS*), afin que le trafic JMS généré depuis une cellule soit visible à l'autre cellule. Un autre exemple de cette topologie comprend l'exécution du serveur de scoring dans un profil WebSphere non géré. Le serveur de scoring n'impose pas de limite sur le nombre de cellules, de noeuds et de serveurs pouvant être impliqués. Toutefois, chaque cellule exécutant le serveur de scoring requiert une connexion de bus d'intégration de service unique au *CDS\_BUS* dans la cellule du IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. L'utilisation d'un grand nombre de cellules pourrait être difficile à gérer.

---

## Chapitre 3. Configuration d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository pour les serveurs de scoring dans des cellules différentes

Pour la topologie à cellules différentes WebSphere, vous devez définir des connexions de bus externe pour permettre aux serveurs des différentes cellules de communiquer entre eux.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans une topologie de serveur de une même cellule, tous les serveurs se trouvent dans la même cellule et partagent un bus commun. En revanche, dans une topologie à cellules différentes, chaque cellule possède un bus. Des connexions de bus externe doivent être définies entre les bus de cellule pour permettre aux serveurs d'une cellule de communiquer avec ceux se trouvant dans une autre cellule. Définissez ces connexions à l'aide de la console administrative WebSphere. Pour plus d'informations sur la configuration de bus dans WebSphere, voir la documentation WebSphere.

### Procédure

1. Dans la cellule du serveur de scoring, créez un nouveau bus d'intégration de service portant un nom unique (comme *SCORING\_BUS*). La sécurité du bus doit être désactivée.
2. Dans la cellule du serveur de scoring, ajoutez le serveur de scoring au nouveau bus.
3. Dans la cellule du serveur de scoring, créez une connexion de bus externe à partir du bus du serveur de scoring vers le bus d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
  - Le type de connexion de bus doit être une connexion directe.
  - Le type de bus externe doit être un bus d'intégration de service
  - Le nom du bus d'intégration de service externe doit être celui du bus d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository, généralement *CDS\_BUS*.
  - Le moteur de messagerie de passerelle doit identifier le noeud, le serveur et le bus. Exemples de valeur : *CDS-Node01.server1-CDS\_BUS* et *DG1-DEV-CLST-2aNode02.cds\_server-CDS\_BUS*.
  - Le nom du lien de bus doit être *CDS\_SCORING\_JMS\_LINK*.
  - La chaîne de transport entrant cible doit être *InboundBasicMessaging*.
  - Les points finaux fournisseurs de bus d'intégration de service doivent se présenter sous la forme d'une liste, séparés par des virgules, de triplets de point final ou sous la forme *hostName:portNumber:chainName*. Exemple de valeur : *cds.server.example.com:7278:BootstrapBasicMessaging*.
  - Les propriétés de routage de lien de bus externe doivent ajouter des mappages d'espace de sujet avec un espace de sujet dans le bus local et un espace de sujet dans le bus externe.
  - La mappe d'espace de sujet doit inclure un espace de sujet local et un espace de sujet distant de *Default.Topic.Space*.
4. Répétez l'étape précédente en créant une connexion de bus externe à partir du bus d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository vers le bus du serveur de scoring.
5. Arrêtez le processus du serveur de scoring.

### Résultats

Le bus de la cellule contenant IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository et le bus de la cellule contenant le serveur de scoring peuvent communiquer par le biais des connexions de bus externe.

## **Que faire ensuite**

Après avoir défini les connexions de bus, configurez IBM Installation Manager et installez le serveur de scoring.

---

## Chapitre 4. Fichiers d'installation

Avant l'installation, vous devez vous procurer les fichiers d'installation.

Pour cela, suivez l'une des étapes ci-dessous.

- Accédez au support physique et utilisez l'installation locale : vous pouvez accéder aux référentiels de produit sur le support du produit. Utilisez Installation Manager pour installer le produit depuis les référentiels figurant sur le support physique.
- Téléchargez les fichiers à partir du site Passport Advantage et utilisez l'installation locale : les clients détenteurs d'une licence et possédant un ID et un mot de passe Passport Advantage ID peuvent télécharger les référentiels de produit nécessaires depuis ce site.
- Accédez aux référentiels en ligne et utilisez l'installation Web : si vous disposez d'un ID et d'un mot de passe Passport Advantage ID, vous pouvez utiliser Installation Manager pour installer le produit directement à partir des référentiels hébergés IBM.





---

## Chapitre 5. Initiation à Installation Manager

L'installation, la mise à jour ou la désinstallation du produit peut s'effectuer avec IBM Installation Manager en mode assistant, console ou silencieux. Vous devez cependant configurer un référentiel IBM Installation Manager ou des préférences Passport Advantage avant d'exécuter ces tâches.

Pour des informations complètes sur Installation Manager, voir la documentation d'IBM Installation Manager.

### Mode Assistant

En mode assistant, vous exécutez Installation Manager à partir d'une interface graphique.

La plupart du temps, vous démarrez Installation Manager avec les raccourcis par défaut installés avec votre version d'Installation Manager.

A partir de l'emplacement d'installation d'Installation Manager, vous pouvez exécuter le fichier d'application IBMIM pour lancer l'assistant en mode manuel.

L'emplacement IBMIM par défaut correspondant au système d'exploitation varie selon le type de l'installation (administrateur, non-administrateur ou groupe).

Tableau 2. Emplacements d'installation par défaut d'IBMIM

Système d'exploitation	Administrateur	Non-administrateur	Groupe
Windows XP Professionnel	C:\Program Files\IBM\Installation Manager	C:\Documents and Settings\ <i>utilisateur</i> \IBM\Installation Manager\eclipse	Indisponible.
Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 8 et Windows 2012	C:\Program Files [(x86)]\IBM\Installation Manager\eclipse	C:\Users\ <i>utilisateur</i> \IBM\Installation Manager\eclipse	
Linux et UNIX	/opt/IBM/InstallationManager/eclipse	/ <i>répertoire_base_utilisateur</i> /IBM/InstallationManager/eclipse	/ <i>répertoire_base_utilisateur</i> /IBM/InstallationManager_Group/eclipse

### Mode console

Utilisez le mode console lorsqu'aucun dispositif d'affichage de graphique n'est disponible ou lorsque vous voulez exécuter Installation Manager sans interface graphique. Installation Manager prend en charge l'installation dans un mode texte ASCII appelé le mode console. Ce mode console offre une interface utilisateur interactive basée texte pour Installation Manager. Par exemple, vous utiliserez le mode console pour les déploiements côté serveur si vous ne disposez pas d'une interface graphique ou si vous effectuez l'installation à partir d'un hôte distant.

Pour démarrer le mode console :

1. Ouvrez une fenêtre de ligne de commande.
2. Accédez au sous-répertoire tools.
3. Exécutez la commande correspondant à votre système d'exploitation :
  - Windows : `imcl.exe -c`
  - Linux, UNIX et z/OS® : `./imcl -c`

L'emplacement `tools` par défaut varie selon le système d'exploitation et le type de l'installation (administrateur, non-administrateur ou groupe). Pour plus d'informations, voir la documentation Installation Manager.

Tableau 3. Emplacements d'installation par défaut du sous-répertoire `tools`

Système d'exploitation	Administrateur	Non-administrateur	Groupe
Windows XP Professionnel	C:\Program Files\IBM\Installation Manager\eclipse\tools	C:\Documents and Settings\user\IBM\Installation Manager\eclipse\tools	
Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 8 et Windows 2012	C:\Program Files [(x86)]\IBM\Installation Manager\eclipse\tools	C:\Users\util\IBM\Installation Manager\eclipse\tools	
Linux et UNIX	/opt/IBM/InstallationManager/eclipse/tools	/répertoire_base_utilisateur/IBM/InstallationManager/eclipse/tools	/répertoire_base_utilisateur/IBM/InstallationManager_Group/eclipse/tools

## Mode silencieux

Utilisez les installations en mode silencieux pour effectuer des déploiements de logiciels vers plusieurs systèmes ou dans une entreprise. Les installations en mode silencieux sont définies par un fichier de réponses et sont démarrées depuis la ligne de commande ou depuis un fichier de commandes. Le fichier de réponses est fourni avec la distribution du produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à «Installation en mode silencieux à l'aide d'un fichier de réponses», à la page 22.

## Préférences de référentiel

Un référentiel IBM Installation Manager est un emplacement dans lequel sont stockées les données pour l'installation, la modification, la restauration ou la mise à niveau de packages.

Avant d'installer, de modifier ou de mettre à jour des packages, demandez à votre administrateur ou à IBM de vous indiquer l'emplacement du référentiel d'installation.

**Remarque :** Pour accéder avec succès à un référentiel d'installation, le chemin d'accès à celui-ci ne doit pas contenir de perluète (&).

Les rubriques suivantes fournissent les instructions à suivre pour définir les préférences du référentiel en mode assistant ou console.

## Définition des préférences de référentiel en mode assistant

Vous pouvez ajouter, éditer ou supprimer des référentiels et modifier l'ordre des référentiels dans la table de référentiels à l'aide du mode assistant.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez effacer les données d'identification d'un référentiel ou tester la connexion à un référentiel. Les fichiers d'installation du produit IBM peuvent comprendre à la fois un fichier `diskTag.inf` et un fichier `repository.config`. Utilisez le fichier `diskTag.inf` lors de la sélection d'un emplacement de référentiel.

## Procédure

Pour ajouter, modifier ou supprimer un emplacement de référentiel, procédez comme suit :

1. Démarrez Installation Manager en mode assistant à l'aide d'IBMIM. Pour plus d'informations, reportez-vous à Chapitre 5, «Initiation à Installation Manager», à la page 11.
2. Cliquez sur **Fichier > Préférences > Référentiels**. La page Référentiels s'ouvre et affiche une liste des référentiels disponibles avec leur emplacement et leur état de connexion.
3. Cliquez sur **Ajouter un référentiel**.
4. Indiquez l'emplacement du référentiel ou cliquez sur **Parcourir**, Dans ce dernier cas, accédez à l'emplacement du référentiel et sélectionnez le fichier `repository.config`, le fichier `.zip` ou le fichier `.jar` selon votre environnement.
5. Cliquez sur **OK**.  
Si vous avez indiqué une adresse HTTPS ou un emplacement de référentiel FTP restreint, vous êtes invité à saisir un ID utilisateur et un mot de passe. Le nouvel emplacement de référentiel est alors ajouté à la liste. Si le référentiel n'est pas connecté, une case rouge s'affiche dans la colonne **Connexion**.
6. Facultatif : Sélectionnez **Rechercher dans les référentiels de service durant l'installation et les mises à jour**. Installation Manager fait des recherches dans les référentiels de service sur IBM.com afin de détecter les mises à jour disponibles pour les packages installés.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la page Préférences.

## Définition des préférences de référentiel en mode console

Vous pouvez utiliser le mode console pour ajouter, supprimer, ouvrir, déplacer ou fermer des référentiels.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une option sélectionnée est indiquée par un X entre crochets : [X]. Les options non sélectionnées sont indiquées par des crochets vides : [ ]. Vous pouvez sélectionner l'entrée par défaut en appuyant sur **Entrée**, ou sélectionner une autre commande. Par exemple, [N] indique que la sélection par défaut est N (commande **Suivant**).

### Procédure

Pour ajouter un référentiel :

1. Démarrez Installation Manager en mode console à l'aide de `imcl -c`. Pour plus d'informations, reportez-vous à Chapitre 5, «Initiation à Installation Manager», à la page 11.
2. Entrez P : Préférences.
3. Entrez 1 : Référentiels.
4. Entrez D : Ajouter un référentiel.
5. Indiquez un emplacement de référentiel tel que `C:\installation_files\repository.config`. Si vous ajoutez un référentiel qui nécessite des données d'identification, vous êtes invité à fournir ces données.  
Veillez à respecter la casse lorsque vous indiquez l'emplacement du référentiel. Si vous n'utilisez pas la casse correcte, le package n'apparaîtra pas dans la liste des packages disponibles pour l'installation.
  - a. Entrez P : Entrer les données d'identification et se connecter.
  - b. Entrez le *nom\_utilisateur* et appuyez sur **Entrée**.
  - c. Entrez le *mot\_passe* et appuyez sur **Entrée**.
  - d. Entrez 1 pour enregistrer le mot de passe.
  - e. Entrez 0 : Ok.
6. Entrez A : Appliquer les modifications et retourner au menu Préférences.
7. Entrez R : Revenir au menu principal.

---

## Préférences de Passport Advantage

IBM Installation Manager peut accéder aux modules d'installation à partir de Passport Advantage. Passport Advantage est un emplacement en ligne centralisé pour l'acquisition des offres logicielles IBM.

Avant d'installer, de modifier ou mettre à jour des modules, procurez-vous les données d'identification Passport Advantage valides.

Les rubriques suivantes fournissent les instructions à suivre pour définir les préférences Passport Advantage en mode assistant ou console.

### Définition des préférences Passport Advantage en mode assistant

Vous pouvez définir les préférences Installation Manager Passport Advantage pour la connexion à Passport Advantage en mode assistant.

#### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

**Important :** Si vous partagez une instance Installation Manager avec d'autres utilisateurs, voir la documentation d'Installation Manager pour des informations sur l'installation en tant qu'administrateur, en tant qu'utilisateur non administrateur ou en tant que groupe.

#### Procédure

Pour définir les préférences Passport Advantage :

1. Démarrez Installation Manager en mode assistant à l'aide d'IBMIM. Pour plus d'informations, reportez-vous à Chapitre 5, «Initiation à Installation Manager», à la page 11.
2. Cliquez sur **Fichier > Préférences > Passport Advantage**.
3. Cochez la case **Se connecter à Passport Advantage** afin de vous connecter au référentiel de Passport Advantage. La fenêtre Mot de passe obligatoire s'ouvre.
4. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour Passport Advantage.
5. Facultatif : Sélectionnez **Save password** pour enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si vous ne sauvegardez pas ces données d'identification, elles vous sont demandées chaque fois que vous accédez à Passport Advantage.
6. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Mot de passe obligatoire.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Préférences.

#### Que faire ensuite

Pour supprimer le nom d'utilisateur et le mot de passe :

1. Cliquez sur **Fichier > Préférences > Passport Advantage**.
2. Cliquez sur **Effacer les données d'identification**.
3. Cliquez sur **OK** dans la fenêtre Confirmation de l'effacement des données d'identification.

### Définition des préférences Passport Advantage en mode console

Vous pouvez définir les préférences Installation Manager Passport Advantage pour la connexion à Passport Advantage en mode console.

#### Procédure

1. Démarrez Installation Manager en mode console à l'aide de `imcl -c`. Pour plus d'informations, reportez-vous à Chapitre 5, «Initiation à Installation Manager», à la page 11.
2. Entrez `P` : Préférences.

3. Entrez **6** : Passport Advantage.
4. Entrez **1** : Connexion à Passport Advantage. Une option sélectionnée est indiquée par un **X** entre crochets : [X].
5. Entrez **P** : Entrer les données d'identification et se connecter.
6. Entrez le nom d'utilisateur pour le compte Passport Advantage.
7. Entrez le mot de passe.

Si vous ne sauvegardez pas ces données d'identification, elles vous sont demandées chaque fois que vous accédez à Passport Advantage.

- a. Facultatif : si vous avez indiqué un mot de passe, entrez **1** : Enregistrer le mot de passe s'il est valide.
8. Entrez **O** : OK pour enregistrer les données d'identification.



---

## Chapitre 6. Installation d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server

Vous pouvez procéder à l'installation en mode assistant, console ou silencieux.

---

### Installation en mode assistant

Vous pouvez installer IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server en utilisant IBM Installation Manager en mode assistant.

#### Avant de commencer

Pour que vous puissiez procéder à l'installation, IBM Installation Manager doit avoir accès au référentiel contenant le package.

- Si vous disposez d'un compte IBM Passport Advantage, vous pouvez installer des packages à partir du site Passport Advantage. Pour plus d'informations sur la connexion à un référentiel Passport Advantage, voir «Définition des préférences Passport Advantage en mode assistant», à la page 14.
- Si vous voulez effectuer une installation à partir d'un référentiel qui ne se trouve pas sur le site Passport Advantage, vous devez préalablement indiquer le nom de ce référentiel dans les préférences. Pour plus d'informations, reportez-vous à «Définition des préférences de référentiel en mode assistant», à la page 12.

#### Procédure

1. Démarrez Installation Manager en mode assistant à l'aide d'IBMIM. Pour plus d'informations, reportez-vous à Chapitre 5, «Initiation à Installation Manager», à la page 11.
2. Dans Installation Manager, cliquez sur **Installer**. Installation Manager recherche les packages disponibles dans les référentiels définis. Si aucun package disponible n'est trouvé, vérifiez que vous avez spécifié correctement le référentiel. Consultez «Définition des préférences de référentiel en mode assistant», à la page 12.
3. Si une nouvelle version d'Installation Manager est détectée, vous pouvez être invité à confirmer son installation. Cliquez sur **Oui** pour continuer. Installation Manager installe automatiquement la nouvelle version, redémarre puis reprend l'installation.
4. La page Installer d'Installation Manager répertorie tous les packages trouvés dans les référentiels parcourus par Installation Manager. Seule la version la plus récente du package est affichée. Pour afficher toutes les versions d'un package trouvé par Installation Manager, sélectionnez **Afficher toutes les versions**. Cliquez sur une version de package pour afficher sa description dans la sous-fenêtre **Détails**. Si des informations supplémentaires sont disponibles à propos de ce package, un lien **Plus d'infos...** apparaît à la fin de la description.

Si vous exécutez Installation Manager en mode groupe, vous ne pouvez installer que les packages qui sont activés pour une installation dans ce mode. Si un package ne peut pas être installé en mode groupe, un message d'erreur s'affiche et vous ne pouvez pas poursuivre l'installation dans ce mode.

5. Sélectionnez IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server et les adaptateurs de scoring correspondant aux types de modèle que vous utilisez pour l'évaluation. Cliquez sur **Suivant**.

**Important :** Pour pouvoir générer des scores, au moins un adaptateur de scoring doit être installé avec le serveur de scoring. Si vous n'incluez pas un adaptateur de scoring dans votre installation, le serveur de scoring ne fonctionnera pas.

6. Sur la page Licences, lisez les contrats de licence du package sélectionné. Après avoir accepté le contrat de licence, cliquez sur **Suivant** pour continuer.

7. Dans la zone **Répertoire des ressources partagées** de la page Emplacement, entrez le chemin d'accès au répertoire des ressources partagées. Ce répertoire contient les ressources susceptibles d'être partagées par un ou plusieurs groupes de packages. Cliquez sur **Suivant**.
8. Dans la page Emplacement, choisissez un groupe de packages dans lequel installer les packages ou créez un groupe de packages. Un groupe de packages est un répertoire contenant des ressources que des packages partagent avec d'autres packages du même groupe. A la première installation d'un package, vous devez créer un nouveau groupe de packages. Si vous sélectionnez plusieurs packages à installer, assurez-vous qu'ils peuvent être installés dans le même groupe de packages en consultant leur documentation. Si des packages ne peuvent pas être installés dans le même groupe, installez-les dans des groupes distincts. Une fois l'installation terminée, installez le deuxième package dans un autre groupe.

Option	Description
Utiliser le groupe de packages existant	Sélectionnez un groupe de packages dans lequel installer les packages. Si les packages que vous installez ne sont pas compatibles avec le groupe sélectionné, une alerte signale le conflit. Si un groupe n'est pas compatible, sélectionnez un autre groupe ou créez un groupe.
Créer un nouveau groupe de packages	Cliquez sur Parcourir pour spécifier le répertoire d'installation des packages. Si vous procédez à l'installation sur un système d'exploitation 64 bits, sélectionnez l'architecture 32 bits ou 64 bits pour l'installation.

Cliquez sur **Suivant** pour continuer l'installation.

9. Sur la page Fonctions, sélectionnez les fonctions de package à installer. Cliquez sur **Développer tout** pour afficher toutes les options de fonction. Pour le serveur de scoring, sélectionnez l'une des options de déploiement suivantes :

Option	Description
Déploiement facile	Cette option installe un serveur d'applications par défaut et déploie le serveur de scoring sur ce serveur. L'instance IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository associée au serveur de scoring doit exécuter le serveur d'applications WebSphere.
Déploiement manuel	Cette option installe tous les artefacts de serveur de scoring nécessaires au déploiement manuel sur votre serveur d'applications. Pour plus d'informations sur les topologies de serveur prises en charge, voir «Serveurs d'applications», à la page 3

Lorsque vous avez fini de sélectionner des fonctions, cliquez sur **Suivant**.

10. Dans la page Configurations, spécifiez les paramètres de configuration pour votre déploiement. Les paramètres disponibles dépendent du type de déploiement.

Option	Description
Déploiement facile	Entrez l'adresse URL et les données d'identification pour la connexion pour le référentiel à associer au serveur de scoring. De plus, spécifiez le port du noeud final WebSphere SIP pour le serveur d'applications du serveur de scoring.
Déploiement manuel	Sélectionnez le type de serveur d'applications utilisé pour le serveur de scoring ou sélectionnez <b>Créer tous les EAR pris en charge</b> pour créer un fichier EAR de déploiement pour tous les types de serveur d'applications pris en charge.



11. Sur la page Récapitulatif, vérifiez vos sélections avant d'installer les packages.  
Sous Windows, Installation Manager recherche les processus en cours d'exécution. Si des processus bloquent le déroulement de l'installation, une liste de ces processus s'affiche dans la section Processus bloquants. Vous devez arrêter ces processus pour que l'installation puisse se poursuivre. Cliquez sur **Arrêter tous les processus bloquants**. S'il n'y a pas de processus à arrêter, vous ne voyez pas cette liste. Les processus en cours d'exécution bloquent des fichiers auxquels Installation Manager doit accéder ou qu'il doit modifier.
12. Cliquez sur **Installer**. Lorsque le processus d'installation est achevé, vous recevez un message de confirmation.

## Résultats

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server est installé dans le répertoire indiqué.

## Que faire ensuite

- Si vous avez installé le serveur de scoring avec l'option Déploiement facile, spécifiez les paramètres pour les configurations de scoring déployées sur le serveur de scoring.
- Si vous avez installé le serveur de scoring avec l'option Déploiement manuel, déployez le fichier EAR d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server sur votre serveur d'applications.

---

## Installation en mode console

Vous pouvez installer IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server en utilisant IBM Installation Manager en mode console.

## Avant de commencer

Pour que vous puissiez procéder à l'installation, Installation Manager doit avoir accès au référentiel contenant le package.

- Si vous disposez d'un compte IBM Passport Advantage, vous pouvez installer des packages à partir du site Passport Advantage. Pour plus d'informations sur la connexion à un référentiel Passport Advantage, voir «Définition des préférences Passport Advantage en mode console», à la page 14.
- Si vous voulez effectuer une installation à partir d'un référentiel qui ne se trouve pas sur le site Passport Advantage, vous devez préalablement indiquer le nom de ce référentiel dans les préférences. Pour plus d'informations, reportez-vous à «Définition des préférences de référentiel en mode console», à la page 13.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une option sélectionnée est indiquée par un X entre crochets : [X]. Les options non sélectionnées sont indiquées par des crochets vides : [ ]. Vous pouvez sélectionner l'entrée par défaut en appuyant sur **Entrée**, ou sélectionner une autre commande. Par exemple, [N] indique que la sélection par défaut est N (commande **Suivant**).

Certaines options peuvent inclure le préfixe de statut [**Error**] ou [**Incomplete**]. Ce statut indique qu'IBM Installation Manager ne possède pas de valeur valides pour les paramètres inclus dans cette option. Vous devez sélectionner des options ayant ce statut et spécifier des valeurs pour les paramètres.

## Procédure

Pour effectuer une installation en mode console :

1. Démarrez Installation Manager en mode console à l'aide de `imcl -c`.

L'emplacement **imcl** par défaut varie selon le système d'exploitation et le type de l'installation (administrateur, non-administrateur ou groupe). Pour plus d'informations, reportez-vous à Chapitre 5, «Initiation à Installation Manager», à la page 11.

2. Entrez 1 : Installer - Installer des packages logiciels. Vous voyez apparaître une liste des packages qui peuvent être installés.

Si des référentiels requièrent des données d'identification et que vous n'avez pas enregistré ces dernières, vous êtes invité à les indiquer

3. Entrez 1 : [ ] *nom\_package*. Pour sélectionner un package, entrez le numéro qui figure en regard de son nom. Ici, c'est le premier package de la liste qui est sélectionné. Si le package sélectionné nécessite une version postérieure d'Installation Manager, vous êtes invité à installer cette version postérieure.

**Important :** Pour pouvoir générer des scores, au moins un adaptateur de scoring doit être installé avec le serveur de scoring. Si vous n'incluez pas un adaptateur de scoring dans votre installation, le serveur de scoring ne fonctionnera pas.

4. Sur l'écran de sélection, entrez le numéro indiqué en regard du package à installer.

- 1 : Choisir la version *version\_package* pour l'installation. Cette option s'affiche lorsque vous choisissez un package qui n'est pas sélectionné pour installation.

Si vous choisissez un package qui est sélectionné pour installation, l'option 1 : Ne PAS installer la version *version\_package* est affichée.

- 2 : Afficher toutes les versions disponibles du package.

5. Facultatif : Entrez 0 : Rechercher d'autres versions, correctifs et extensions. Installation Manager recherche dans les référentiels disponibles les autres versions, correctifs ou extensions du package sélectionné.

- Pour qu'Installation Manager recherche les packages installés dans le référentiel par défaut, la préférence **Rechercher dans les référentiels de service durant l'installation et les mises à jour** doit être sélectionnée. Cette préférence est sélectionnée par défaut. Pour y accéder, affichez la page de préférences Référentiels.

- En général, un accès à Internet est requis.

- L'option **Rechercher d'autres versions, correctifs et extensions** indique le numéro des autres versions, correctifs ou extensions trouvés mais sans en donner la liste. Pour voir les versions disponibles, entrez le numéro qui figure en regard du package, puis 2 : Afficher toutes les versions disponibles du package.

6. Continuez de sélectionner les packages à installer et de spécifier leur version. Lorsque vous avez terminé, entrez N.

7. Ecran Options pour les licences :

- 1 : *nom\_produit* - Accord de licence. Pour afficher un contrat de licence, entrez le numéro affiché en regard du nom du produit. Ici, c'est le premier contrat de licence répertorié qui est sélectionné.

- A : [ ] J'accepte les dispositions de l'accord de licence.

- D : [ ] Je n'accepte pas les dispositions du contrat de licence. Si vous déclinez l'accord de licence, l'installation s'interrompt. Pour continuer l'installation, vous devez accepter le contrat de licence.

a. Entrez A pour accepter le contrat de licence.

b. Entrez N (Next).

8. Si vous voulez indiquer une valeur différente pour le répertoire de ressources partagées, entrez M : Répertoire de ressources partagées. Pour accepter la valeur par défaut pour le répertoire de ressources partagées ou pour continuer après avoir entré une valeur différente, entrez N : Suivant.

**Important :** Vous pouvez spécifier le répertoire des ressources partagées uniquement lorsque vous installez un package pour la première fois. Sélectionnez un disque disposant d'un espace suffisant pour les ressources partagées des futurs packages. Une fois votre choix validé, vous ne pouvez plus changer d'emplacement tant que les packages ne sont pas tous désinstallés.

9. Facultatif : Si vous voulez indiquer une valeur différente pour l'emplacement d'un groupe de packages, entrez M : Modifier l'emplacement. Pour accepter la valeur par défaut ou pour continuer après avoir entré une valeur différente, entrez N : Suivant.

Un groupe de packages est un répertoire contenant des ressources que des packages partagent avec d'autres packages du même groupe. A la première installation d'un package, vous devez créer un nouveau groupe de packages. Si vous sélectionnez plusieurs packages à installer, assurez-vous qu'ils peuvent être installés dans le même groupe de packages en consultant leur documentation. Si des packages ne peuvent pas être installés dans le même groupe, installez-les dans des groupes distincts. Une fois l'installation terminée, installez le deuxième package dans un autre groupe.

10. Dans l'écran Fonctions, spécifiez l'option de déploiement pour le serveur de scoring.
- Entrez 1 pour sélectionner l'option de déploiement facile. Cette option installe un serveur d'applications par défaut et déploie le serveur de scoring sur ce serveur. L'instance IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository associée au serveur de scoring doit exécuter le serveur d'applications WebSphere.
  - Entrez 2 pour sélectionner l'option de déploiement manuel. Cette option installe tous les artefacts de serveur de scoring nécessaires au déploiement manuel sur votre serveur d'applications. Pour plus d'informations sur les topologies de serveur prises en charge, voir «Serveurs d'applications», à la page 3

Entrez N.

11. Entrez 1 pour spécifier les paramètres de configuration pour votre déploiement. Les paramètres disponibles dépendent du type de déploiement.

Option	Description
Déploiement facile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez 1 pour spécifier l'adresse URL du serveur de référentiel à associer au serveur de scoring.</li> <li>• Entrez 2 pour spécifier le nom d'utilisateur pour la connexion au serveur de référentiel.</li> <li>• Entrez 3 pour spécifier le mot de passe pour la connexion au serveur de référentiel.</li> <li>• Entrez 4 pour spécifier le port du noeud final WebSphere SIB qui est utilisé pour la surveillance des modifications.</li> </ul>
Déploiement manuel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez 1 pour créer un fichier EAR de déploiement pour tous les types de serveur d'applications pris en charge.</li> <li>• Entrez 2 pour indiquer que le serveur de scoring doit s'exécuter dans IBM WebSphere Application Server.</li> <li>• Entrez 3 pour indiquer que le serveur de scoring doit s'exécuter dans Oracle WebLogic.</li> <li>• Entrez 4 pour indiquer que le serveur de scoring doit s'exécuter dans RedHat JBoss.</li> </ul>

Une fois les paramètres de configuration définis, entrez N.

12. Dans l'écran Récapitulatif, vérifiez vos sélections avant d'installer le package.
- Facultatif : pour générer un fichier de réponses, entrez G : Générer un fichier de réponses d'installation. Entrez le nom du fichier de réponses et utilisez l'extension .xml, Les fichiers de réponses sont au format XML. Lorsque vous entrez le nom du fichier de réponses, vous pouvez indiquer un emplacement de répertoire afin que le fichier soit enregistré à un emplacement autre que celui prévu.
13. Entrez I : Installer.
14. Une fois l'installation terminée, entrez F (Finish).

## Résultats

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server est installé à l'emplacement de répertoire indiqué.

### Que faire ensuite

- Si vous avez installé le serveur de scoring avec l'option *Déploiement facile*, spécifiez les paramètres pour les configurations de scoring déployées sur le serveur de scoring.
- Si vous avez installé le serveur de scoring avec l'option *Déploiement manuel*, déployez le fichier EAR d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server sur votre serveur d'applications.

---

## Installation en mode silencieux à l'aide d'un fichier de réponses

Vous pouvez utiliser un fichier de réponses pour procéder à une installation en mode silencieux.

### Avant de commencer

Recherchez le fichier de réponses `SilentInstallOptions` fourni dans le module d'installation.

### Procédure

Pour installer un package en mode silencieux :

Exécutez la commande `imcl` :

- Windows : `imcl.exe input fichier_réponses -log fichier_journal`
- Linux et UNIX : `./imcl input fichier_réponses -log fichier_journal`

L'emplacement `imcl` par défaut varie selon le système d'exploitation et le type de l'installation (administrateur, non-administrateur ou groupe). Pour plus d'informations, reportez-vous à Chapitre 5, «Initiation à Installation Manager», à la page 11.

## Résultats

Lorsque l'installation aboutit, l'état 0 est renvoyé. Dans le cas contraire, un état différent de 0 est renvoyé.

Un fichier journal est disponible. Pour plus d'informations, voir la documentation Installation Manager.

### Exemple

Tableau 4. Commandes d'installation par système d'exploitation

Système d'exploitation	Commande
Windows	<code>imcl.exe input c:\fichiers_réponses\install.xml -log c:\mon_journal\journal_install.xml -acceptLicense</code>
Linux, UNIX	<code>./imcl input /fichiers_réponses/install.xml -log /mon_journal/journal_install.xml -acceptLicense</code>

Mettez les chemins incluant des espaces entre guillemets.

---

## Chapitre 7. Déploiement d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server

L'installation d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server crée un fichier EAR qui doit être déployé sur un serveur d'applications.

### Avant de commencer

- Utilisez IBM Installation Manager pour installer IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.
- Spécifiez les paramètres de configuration de scoring.

### Procédure

1. Déployez IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server sur le serveur d'applications. Les étapes dépendent du serveur d'applications.
  - «Déploiement d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server pour WebSphere»
  - «Déploiement d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server pour JBoss», à la page 25
  - «Déploiement d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server pour WebLogic», à la page 26
2. Démarrez IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.

---

## Déploiement d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server pour WebSphere

L'installation d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server crée un fichier EAR qui doit être déployé sur un serveur d'applications. Pour WebSphere, vous déployez le fichier EAR à l'aide des scripts Jython.

### Avant de commencer

Utilisez IBM Installation Manager pour installer IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le déploiement du serveur de scoring implique l'exécution des scripts de déploiement Jython par le biais de l'outil WebSphere wsadmin. Les scripts supposent que le répertoire de travail actuel est défini sur le répertoire contenant le fichier de script. Lorsque le script Jython est invoqué, modifiez le répertoire de travail actuel sur le répertoire contenant le fichier de script et spécifiez le chemin complet au processeur de script.

Il existe deux types de paramètres de ligne de commande pour l'outil wsadmin :

- Les paramètres passés à wsadmin
- Les paramètres transmis au script Jython

Les paramètres wsadmin varient si la topologie de WebSphere est gérée ou non gérée. Pour les topologies non gérées, le serveur WebSphere doit être arrêté lors de l'exécution d'un script. Si vous avez besoin de modifier manuellement quelque chose dans la console WebSphere, démarrez le serveur, effectuez l'action

souhaitée, puis arrêtez le serveur avant de continuer. La commande doit être exécutée depuis le profil WebSphere dans lequel le serveur de scoring est installé. L'option `-connType none` doit être utilisée. Voici un exemple de la commande :

```
<PROFILE_HOME>/bin/wsadmin.(bat/sh) -lang jython -connType none  
-f <PYTHON_SCRIPT_FILE_NAME> [paramètres de script]
```

Pour les topologies gérées, le gestionnaire de déploiement de WebSphere et les gestionnaires de noeud associés doivent être en cours d'exécution mais tous les serveurs doivent être arrêtés. La commande doit être exécutée depuis le profil WebSphere exécutant le gestionnaire de déploiement de WebSphere (DMGR).

Si la sécurité administrative est activée pour le profil WebSphere, les paramètres ID utilisateur administratif et mot de passe doit également être transmis à `wsadmin` :

```
-utilisateur <USER> -mot de passe <PASSWORD>
```

Si le serveur de scoring est déployé dans un serveur non groupé, les paramètres de noeud et de serveur doivent être transmis au script Jython :

```
-noeud <NODE> -serveur <SERVER>
```

Si le serveur de scoring est déployé dans un serveur groupé, les paramètres du cluster doivent être transmis au script Jython :

```
-cluster <CLUSTER_NAME>
```

## Procédure

1. Si vous utilisez une configuration à cellules différentes, exécutez le fichier `<server-home>/toDeploy/current/WebSphere/bin/CrtScoringJMS.py` à l'aide de l'outil WebSphere `wsadmin`. Par exemple :

```
<PROFILE_HOME>\bin\wsadmin.bat -lang jython -conntype NONE -f CrtScoringJMS.py  
-node DG1-DEV-CLST-2BNode01 -server server1 -busName SCORING_BUS
```

Si vous utilisez une configuration à cellule unique, passez à l'étape suivante.

2. Exécutez le fichier `<server-home>/toDeploy/current/WebSphere/bin/CrtScoringResources.py` à l'aide de l'outil WebSphere `wsadmin`. Par exemple :

```
<PROFILE_HOME>\bin\wsadmin.bat -lang jython -conntype NONE -f CrtScoringResources.py  
-node DG1-DEV-CLST-2BNode01 -server server1
```

3. Utilisez l'outil WebSphere `wsadmin` pour déployer le fichier EAR du serveur de scoring en exécutant le fichier `<server-home>/toDeploy/current/WebSphere/bin/DeployScoring.py`. Par exemple :

```
<PROFILE_HOME>\bin\wsadmin.bat -lang jython -conntype NONE -f DeployScoring.py  
-node DG1-DEV-CLST-2BNode01 -server server1
```

4. Démarrez le serveur de scoring.
5. Créez un droit d'accès JAAS pour l'accès au serveur IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Utilisez les droits d'accès d'administrateur pour IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository pour le droit d'accès JAAS.
6. Configurez les fabriques de connexions J2C pour utiliser les nouveaux alias d'authentification.
  - a. Pour la fabrique de connexions `IBM_SPSS_SECURITY-JCA J2C`, définissez la valeur de l'alias d'authentification géré par le composant en tant que droit d'accès créé à l'étape précédente.
  - b. Pour la préférence d'authentification, spécifiez `BASIC_PASSWORD`.
7. Pour une topologie à une seule cellule, démarrez le serveur de scoring. Pour une topologie à cellules différentes, redémarrez le serveur de scoring.

## Résultats

Les configurations de scoring spécifiées dans le fichier de configuration sont disponibles pour traiter les requêtes de score sur le serveur de scoring.

---

## Déploiement d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server pour JBoss

Pour déployer IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server dans le serveur d'applications JBoss, copiez plusieurs fichiers installés par le IBM Installation Manager dans l'instance de serveur d'applications.

### Avant de commencer

Utilisez IBM Installation Manager pour installer IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.

### Procédure

1. Mettez à jour le fichier de configuration du serveur JBoss afin qu'il comporte l'adresse URL IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository pour la configuration du pont JMS.
  - a. Editez le fichier `<SS_HOME>\toDeploy\current\JBoss\resources\cds_scoring_server.xml` et recherchez la chaîne **REVIEW:**.
  - b. Mettez à jour le champ `java.naming.provider.url` avec le nom ou l'adresse IP du serveur de référentiel pour les ponts **CDS\_Bridge\_MessageBusTopicUpdate**, **CDS\_Bridge\_AuditQ** et **CDS\_Bridge\_LogQ**.
2. Dans le fichier de configuration du serveur, mettez à jour les données d'identification qui sont utilisées par le serveur de scoring pour se connecter au IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
  - a. Encodez le mot de passe du serveur de référentiel à l'aide des utilitaires JBoss.

```
CD <JBOSS_HOME>
java -cp
%JBOSS_HOME%\modules\system\layers\base\org\picketbox\main\picketbox-4.0.17.Final-redhat-1.jar;
%JBOSS_HOME%\modules\system\layers\base\org\jboss\logging\main\jboss-logging-3.1.2.GA-redhat-1.jar
org.picketbox.datasource.security.SecureIdentityLoginModule <password>
```
  - b. Editez le fichier `<SS_HOME>\toDeploy\current\JBoss\resources\cds_scoring_server.xml` et recherchez la chaîne **REVIEW:**.
  - c. Mettez à jour les options **userName** et **password** de la section `security-domain` `name="CDSScoringServer"` avec l'identificateur utilisateur du serveur de référentiel et le mot de passe chiffré JBoss.
  - d. Enregistrez les modifications apportées au fichier.
3. Copiez le fichier `<SS_HOME>\toDeploy\current\JBoss\resources\cds_scoring_server.xml` dans le répertoire `<JBOSS_HOME>\standalone\configuration`.
4. Copiez le fichier `<SS_HOME>\toDeploy\current\JBoss\resources\CDS_SS_JVMSsystem.properties` dans le répertoire `<JBOSS_HOME>\bin`.
5. Copiez le fichier `<SS_HOME>\toDeploy\current\JBoss\deployables\scoringserver60.ear` dans le répertoire `<JBOSS_HOME>\standalone\deployments`.
6. Editez le fichier `<SS_HOME>\toDeploy\current\JBoss\bin\startScoringServer.bat` et indiquez l'emplacement de `<JBOSS_HOME>`.
7. Démarrez le serveur de scoring.
  - a. Set `<JAVA_HOME>`.
  - b. Entrez la commande suivante :

```
<SS_HOME>\toDeploy\current\JBoss\bin\startScoringServer.bat
```

### Résultats

Les configurations de scoring spécifiées dans le fichier de configuration sont disponibles pour traiter les requêtes de score sur le serveur de scoring.

---

## Déploiement d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server pour WebLogic

L'installation d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server crée un fichier EAR qui doit être déployé sur un serveur d'applications. Pour Weblogic, vous déployez le fichier EAR à l'aide des scripts Jython.

### Avant de commencer

Utilisez IBM Installation Manager pour installer IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.

### Procédure

1. Faites en sorte que le fichier de configuration de scoring soit disponible pour le serveur de scoring en procédant de l'une des manières suivantes :
  - Copiez le fichier `scoring_configuration.xml` à la racine de l'archive `scoringserver60.ear`.
  - Exécutez la commande suivante :

```
set JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% -Dcom.spss.scoring.configuration.file=chemin_accès_fichier_config_évaluation
```
2. Exécutez les commandes suivantes depuis la ligne de commande ou un fichier de commandes :

```
set JAVA_HOME=<path to Java home>
set DOMAIN_HOME=<path to scoring server domain home>
call <SS_HOME>\toDeploy\current\Weblogic\bin\setScoringEnv.bat
```
3. Exécutez les commandes suivantes qui dépendent de votre configuration WebLogic :
  - Domaine de serveur unique

```
call <DOMAIN_HOME>\startWebLogic.cmd
```
  - Serveur géré

```
set SERVER_NAME=<scoring server name>
set ADMIN_URL=<URL of admin server for scoring domain>
call <DOMAIN_HOME>\bin\startManagedWebLogic.cmd
```
4. Exécutez le fichier `<server-home>\toDeploy\current\WebLogic\bin\CrtScoringJMS.py` à l'aide de l'outil WebLogic Scripting Tool (wlst). Indiquez les valeurs des paramètres suivants :
  - adminURL**  
Adresse URL du serveur admin du domaine de scoring
  - user** Nom d'utilisateur du domaine de serveur de scoring
  - password**  
Mot de passe du domaine de serveur de scoring
  - targetServer**  
Nom du serveur de scoring
  - cdsURL**  
Adresse URL du serveur IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository
  - scoringURL**  
Adresse URL du serveur de scoring
  - wlhome**  
Répertoire de base WebLogic
5. Exécutez le fichier `<server-home>\toDeploy\current\WebLogic\bin\DeployScoring.py` à l'aide de l'outil WebLogic Scripting Tool (wlst). Indiquez les valeurs des paramètres suivants :
  - -adminURL
  - -user



- -password
  - -targetServer
6. Indiquez les données d'identification du serveur IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository en configurant un alias de sécurité J2C pour le serveur de scoring dans le module `security-jca.jar`.
    - a. Dans la console d'administration WebLogic, développez l'application de serveur de scoring dans la section Deployments.
    - b. Sélectionnez **security-jca > Security > Outbound Credential Mappings**.
    - c. Créez un mappage de données d'identification. Spécifiez les valeurs suivantes pour les propriétés de mappage :
      - Groupe de connexions sortant = ResourceSecurityConnectionFactory
      - Utilisateur du serveur WebLogic = Unauthenticated WLS User
      - Nom d'utilisateur EIS = nom d'utilisateur IBM SPSS Collaboration and Deployment Services
      - Mot de passe EIS = mot de passe IBM SPSS Collaboration and Deployment Services de l'utilisateur indiqué
  7. Démarrez IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.

## Résultats

Les configurations de scoring spécifiées dans le fichier de configuration sont disponibles pour traiter les requêtes de score sur le serveur de scoring.



---

## Chapitre 8. Spécification des paramètres de configuration de scoring

Un fichier de configuration spécifie les configurations de scoring déployées sur IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.

### Avant de commencer

Utilisez le IBM Installation Manager pour installer IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server et, le cas échéant, les adaptateurs de scoring.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous définissez les paramètres de configuration dans le fichier `scoring-configuration.xml`. Ce fichier contient les deux sections suivantes :

#### **serviceProperties**

Cette section définit des paires nom-valeur de propriété qui contrôlent le comportement d'exécution du serveur de scoring. Ce dernier utilise la propriété `cds.server.url.prefix` pour lancer des appels de service Web à IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. La valeur de cette propriété doit correspondre au préfixe d'URL du serveur IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. D'autres propriétés peuvent également être définies dans cette section mais ne sont généralement pas requises.

#### **configurationSelectors**

Cette section détermine quelles configurations de scoring sont déployées sur le serveur de scoring. La liste des sélecteurs est traitée afin de déterminer si une configuration de scoring particulière sur le serveur de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository devrait être déployée sur le serveur de scoring. Le premier sélecteur qui correspond au nom de la configuration contrôlera comment la configuration de scoring est déployée sur le serveur de scoring. La définition du sélecteur comporte des options supplémentaires permettant de personnaliser le comportement de la configuration de scoring sur le serveur de scoring. Par exemple, la définition de l'option `cacheSize` remplacera le paramètre chargé depuis le serveur IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository, ce qui permet de personnaliser la taille du cache en fonction des ressources du serveur de scoring. Par défaut, ce fichier est conçu pour déployer toutes les configurations de scoring avec des paramètres identiques au serveur IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.




Figure 4. Configuration de l'environnement du serveur de scoring

Ce diagramme représente comment le fichier `scoring-configuration.xml` détermine les paramètres sur le serveur de scoring. Le serveur IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository contient les configurations de scoring A, B et C, chacune ayant une taille de cache de 1. Le fichier `scoring-configuration.xml` sur le serveur de scoring spécifie les trois noms de configuration A, B et C, mais indique que C n'est pas déployé. Le paramètre de configuration pour la taille du cache pour B est défini à 25. Il en résulte que le serveur de scoring est constitué des configurations de scoring A et B, la première ayant une taille de cache de 1 définie par le serveur IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository et la seconde une taille de cache de 25 définie par le serveur de scoring.

## Procédure

1. Ouvrez le fichier `<rep_base_serveur>/configuration/scoring-configuration.xml` dans un éditeur de texte.
2. Spécifiez le préfixe d'URL pour IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository en tant que valeur de la propriété `cds.server.url.prefix`.
3. Spécifiez les configurations de scoring à partir d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository à déployer sur le serveur de scoring en définissant les éléments `selectByName` et `selectByPattern`.
  - L'élément `selectByName` désigne une configuration de scoring par son nom.
  - L'élément `selectByPattern` désigne un schéma qui est comparé aux noms de configuration de scoring. Toute configuration de scoring dont le nom correspond au schéma est déployée sur le serveur de scoring.
4. Enregistrez les modifications apportées au fichier `scoring-configuration.xml` et fermez ce dernier.

## Que faire ensuite

Une fois que vous avez défini les paramètres de configuration de scoring, démarrez le serveur de scoring et soumettez des requêtes de score.

---

## Chapitre 9. Désinstallation d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server

Vous pouvez procéder à la désinstallation en mode assistant ou console.

Vous devez vous connecter avec un compte utilisateur ayant les mêmes privilèges que le compte utilisé pour installer IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.

**Important :** Certains fichiers dans le répertoire de programme IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server (les données du programme par exemple) ne peuvent pas être supprimés par IBM Installation Manager. Vous devez supprimer manuellement le répertoire de programme afin de supprimer tous les fichiers IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server du système après avoir désinstallé celui-ci avec IBM Installation Manager.

---

### Désinstallation en mode assistant

Vous pouvez utiliser IBM Installation Manager en mode assistant pour désinstaller IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.

#### Avant de commencer

Vous devez vous connecter à un compte utilisateur disposant des mêmes privilèges que le compte utilisé pour l'installation des packages à désinstaller.

#### Procédure

Pour désinstaller IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server :

1. Fermez tous les programmes ayant été installés avec Installation Manager.
2. Démarrez Installation Manager en mode assistant à l'aide d'IBMIM.  
L'emplacement **IBMIM** par défaut varie selon le système d'exploitation et le type de l'installation (administrateur, non-administrateur ou groupe). Pour plus d'informations, reportez-vous à Chapitre 5, «Initiation à Installation Manager», à la page 11.
3. Dans Installation Manager, cliquez sur **Désinstaller**.
4. Dans l'assistant Désinstallation, sélectionnez le package IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sur la page Récapitulatif, vérifiez vos sélections. Cliquez sur **Précédent** si vous voulez effectuer des modifications. Si vous êtes satisfait de vos choix, cliquez sur **Désinstaller**.  
Sous Windows, Installation Manager recherche les processus en cours d'exécution. Si des processus bloquent le déroulement de la désinstallation, une liste de ces processus s'affiche dans la section Processus bloquants. Vous devez interrompre ces processus pour que la désinstallation puisse se poursuivre. Cliquez sur **Arrêter tous les processus bloquants**. S'il n'y a pas de processus à arrêter, vous ne voyez pas apparaître de liste. Les processus en cours d'exécution bloquent des fichiers auxquels Installation Manager doit accéder ou qu'il doit modifier.
7. Une fois le processus de désinstallation terminé, la page Terminé s'ouvre et confirme que le processus de désinstallation s'est terminé avec succès.

---

## Désinstallation en mode console

Vous pouvez utiliser IBM Installation Manager en mode console pour désinstaller IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server.

### Avant de commencer

Vous devez vous connecter avec un compte utilisateur ayant les mêmes privilèges que le compte utilisé pour installer les packages.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une option sélectionnée est indiquée par un X entre crochets : [X]. Les options non sélectionnées sont indiquées par des crochets vides : [ ]. Vous pouvez sélectionner l'entrée par défaut en appuyant sur **Entrée**, ou sélectionner une autre commande. Par exemple, [N] indique que la sélection par défaut est N (commande **Suivant**).

### Procédure

Pour désinstaller IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server :

1. Fermez tous les programmes qui ont été installés avec Installation Manager.
2. Démarrez Installation Manager en mode console à l'aide de `imcl -c`.  
L'emplacement `imcl` par défaut varie selon le système d'exploitation et le type de l'installation (administrateur, non-administrateur ou groupe). Pour plus d'informations, reportez-vous à Chapitre 5, «Initiation à Installation Manager», à la page 11.
3. Entrez 5 : Désinstaller - Supprimer des packages logiciels installés.
4. Pour sélectionner le groupe de packages IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server, entrez le numéro en regard de son nom.
5. Entrez N : Suivant pour continuer.
6. Pour sélectionner un package, entrez le numéro affiché en regard de son nom.  
Facultatif : pour la désinstallation de tous les packages, entrez A : Sélectionner tous les packages.  
L'option A : Désélectionner tous les packages apparaît lorsque tous les packages sont sélectionnés pour désinstallation.
7. Dans le panneau Récapitulatif, réviser vos sélections avant de procéder à la désinstallation. Entrez U : Désinstaller.
8. Au terme du processus de désinstallation, entrez F : Terminer.

---

## Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, programme ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, programme ou service IBM puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service fonctionnellement équivalent peut être utilisé s'il n'enfreint aucun droit de propriété intellectuelle d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. L'obtention de ce document ne garantit aucun droit de licence sur ces brevets. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations  
IBM Canada Ltd.  
3600 Steeles Avenue East  
Markham, Ontario  
L3R 9Z7  
Canada

Pour toute demande au sujet des licences concernant les jeux de caractères codés sur deux octets (DBCS), contactez le service Propriété intellectuelle IBM de votre pays ou adressez vos questions par écrit à :

Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japon Ltd.  
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi  
Kanagawa 242-8502 Japon

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni ni à aucun pays dans lequel il serait contraire aux législations locales : INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FOURNIT CETTE PUBLICATION "EN L'ETAT" SANS AUCUNE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT MAIS DE FAÇON NON RESTRICTIVE LES GARANTIES IMPLICITES D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Software Group  
ATTN: Licensing  
200 W. Madison St.  
Chicago, IL; 60606  
U.S.A.

Ces informations sont disponibles conformément aux conditions générales et peuvent être, dans certains cas, soumises au paiement de frais.

Le programme sous licence décrit dans le présent document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions du Livret Contractuel IBM, des Conditions internationales d'utilisation des Logiciels IBM ou de tout autre contrat équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Aucune réclamation relative à des produits non IBM ne pourra être reçue par IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Tous ces noms sont fictifs et toute ressemblance avec des noms et des adresses utilisés par une entreprise réelle ne serait que pure coïncidence.

#### LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel contient des exemples de programmes de demande en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation d'application des plateformes pour lesquels ils ont été écrits. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la



fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Ces exemples de programmes sont fournis "EN L'ETAT", sans garantie d'aucune sorte. IBM ne sera en aucun cas responsable des dommages liés à l'utilisation de ces programmes.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

---

## Remarques sur les règles de confidentialité

Les produits logiciels IBM, y compris les solutions logicielles sous forme de services, ("Offres logicielles") peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des informations sur l'utilisation du produit, pour aider à améliorer l'expérience de l'utilisateur final, pour adapter les interactions avec l'utilisateur final ou à d'autres fins. Dans la plupart des cas, les offres logicielles ne collectent pas d'informations personnelles. Certaines de nos Offres logicielles peuvent vous aider à collecter des informations identifiant la personne. Si cette Offre logicielle utilise des cookies pour collecter des renseignements personnels, des informations spécifiques relatives à leur utilisation sont présentées ci-dessous.

Cette offre logicielle n'utilise pas de cookies ni aucune autre technologie pour collecter des informations identifiant la personne.

Si les configurations déployées pour cette Offre logicielle vous permettent, en tant que client, de collecter des informations identifiant la personne auprès d'utilisateurs finaux via des cookies et d'autres technologies, vous êtes tenu de rechercher l'avis juridique vous concernant sur les lois applicables à ce type de collecte de données, y compris les exigences de mentions légales et de consentement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de diverses technologies, notamment de cookies, à ces fins, reportez-vous aux Points principaux de la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet (<http://www.ibm.com/privacy>) et à la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet sur le site <http://www.ibm.com/privacy/details>, ainsi qu'aux sections intitulées "Cookies, Web Beacons and Other Technologies" et "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" sur le site <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy> (en anglais).

---

## Marques

IBM, le logo IBM et [ibm.com](http://www.ibm.com) sont des marques d'International Business Machines Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits ou de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web "Copyright and trademark information" à l'adresse [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript sont des marques enregistrées d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Intel, le logo Intel, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel Centrino, le logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium et Pentium sont des marques d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays.

Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Java ainsi que toutes les marques et logos incluant Java sont des marques d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.

D'autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres entreprises.

---

# Index

## C

- conditions préalables 3
- conditions requises pour l'installation 3
- configuration système requise 3
- configurations de scoring 29
- connexions de bus 7

## D

- démarrage
  - IBM Installation Manager 11
- déploiement 23
  - JBoss 25
  - WebLogic 26
  - WebSphere 23
- désinstallation
  - à l'aide de l'assistant d'installation 31
  - à l'aide de la console 31
  - IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server 31, 32
  - les produits 31
  - mises à jour 31
  - packages 31
    - mode console 32
- données d'identification 12
  - Passport Advantage 14

## I

- IBM Installation Manager 3, 11
- IBM Passport Advantage
  - définition des préférences 14
- IBM SPSS Collaboration and Deployment Services - Essentials for Python 2
- IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server
  - configuration système requise 3
  - désinstallation 31, 32
  - installation 17
- installation 3
  - à l'aide de l'assistant d'installation 17
  - en mode silencieux 17
  - IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Scoring Server 17
  - utilisation du mode console 17, 19
- Installation Manager 3, 11

## J

- JBoss
  - déploiement de l'évaluation 25

## M

- mises à jour
  - désinstallation 31
  - mode console 32

- mode assistant 11
  - désinstallation 31
  - installation 17
- mode console 11
  - désinstallation 31, 32
  - installation 17, 19
  - Passport Advantage 14
  - référentiels 13
- mode silencieux 11
  - installation 17, 22

## P

- package
  - désinstallation 31
  - mode console 32
- packages
  - installation en mode console 19
- préférences
  - Passport Advantage 14
  - référentiel 12
  - référentiels 13
- produit
  - désinstallation 31
  - mode console 32

## R

- recherche de mises à jour 12
  - mode console 13
- référentiel
  - ajout d'emplacements de référentiel 12, 13
  - définition dans les préférences 13
  - définition des préférences 12
  - édition d'emplacements de référentiel 12, 13
  - suppression d'emplacements de référentiel 12, 13
  - tester la connexion 12
- référentiels authentifiés 12

## T

- topologie à cellules différentes 7

## W

- WebLogic
  - déploiement de l'évaluation 26
- WebSphere
  - déploiement de l'évaluation 23





