



TI-*nspire*<sup>™</sup>

# Handbok för installation och aktivering av Software

Denna handbok avser TI-Nspire™ programvara version 4.2. För att erhålla den senaste versionen av dokumentationen, besök [education.ti.com/guides](http://education.ti.com/guides).

## **Viktigt information**

Med undantag för vad som uttryckligen anges i den licens som medföljer ett program lämnar Texas Instruments inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål beträffande något program- eller bokmaterial, och tillhandahåller sådant material "i befintligt skick". Under inga omständigheter skall Texas Instruments hållas ansvarigt för några speciella, indirekta eller tillfälliga skador eller följdskador i samband med inköpet eller användningen av materialet, och Texas Instruments:s enda och uteslutande skadeståndsskyldighet, oberoende av anspråkets form, skall inte överstiga det belopp som anges i licensen för programmet. Inte heller skall Texas Instruments hållas ansvarigt för anspråk av något som helst slag beträffande användningen av materialet av annan part.

### **Licens**

Se den fullständiga licensen som installerats i

**C:\Program Files\TI Education\<TI-Nspire™ Product Name>\license.**

Apple®, Mac®, OS X®, Microsoft® Windows®, Sentinel™, och Windows Vista® är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated

## ***Innehållsförteckning***

Viktigt information .....	2
<b>Komma igång - Installation och aktivering för TI-Nspire™-programvaran ...</b>	<b>5</b>
Innan du börjar .....	5
Hämta licenser .....	5
Hämta TI-Nspire™-programvaran .....	6
Erhålla TI-Admin-programvaran .....	7
Hämta egenskapsfil .....	7
Ställa in miljövariabler för proxyserverar .....	7
Använda Verktyg för implementering .....	8
<b>Installera TI-Administrations programvara .....</b>	<b>9</b>
<b>Installera TI-Nspire™-programvaran .....</b>	<b>10</b>
Installera och distribution av programvaran .....	10
<b>Aktivera licenser .....</b>	<b>11</b>
Aktivera enanvändar- och volymlicenser .....	11
Aktivera fleraktiveringslicenser .....	11
Aktivera samtidiga och skolhanterade licenser .....	11
<b>Bilaga A: Licenstyper och licensvillkor .....</b>	<b>13</b>
Licenstyper .....	13
Krav på anslutningsbarhet för licenstyper .....	15
Licensvillkor för användning av programvaran .....	15
<b>Bilaga B: Egenskapsfil Alternativ .....</b>	<b>16</b>
Inställningar.egenskaper Filalternativ .....	16
Distribution.egenskapsfil Alternativ .....	18
<b>Texas Instruments support och service .....</b>	<b>21</b>
Service- och garanti-information .....	21
<b>Index .....</b>	<b>23</b>



# Komma igång - Installation och aktivering för TI-Nspire™-programvaran

Den här handboken för *TI-Nspires™ programvara och aktivering* beskriver hur man laddar ned, installerar och aktiverar följande TI-Nspire™-programvara.

- TI-Nspire™ CX Teacher Software och TI-Nspire™ CX CAS Teacher Software
- TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software och TI-Nspire™ CX CAS Navigator™ Teacher Software
- TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software och TI-Nspire™ CAS Navigator™ NC Teacher Software
- TI-Nspire™ CX Student Software och TI-Nspire™ CX CAS Student Software
- TI-Administrations programvara

## ***Innan du börjar***

Se den här kontrollistan innan du installerar programvaran.

- Bekräfta att dina datorer uppfyller systemkraven. Se dokumentationen för produkten på [. utbildning.ti.com/programvara/krav](http://utbildning.ti.com/programvara/krav).
- Bekräfta att du har administratörsbehörighet.
- För andra licenstyper än fleraktiveringslicensen behöver du en internetuppkoppling. (Fler-aktiveringslicensen kräver ingen internetuppkoppling.)
- Hämta licensnummer eller licensfiler. Se *Erhålla licenser* i detta kapitel.
- Se till att du har installationsprogrammet för TI-Nspire™-programvaran. Se *Hämta TI-Nspire™-programvaran* i det här kapitlet.
- Om du använder en proxyserver, måste du ställa in miljövariablerna innan du startar TI-Nspire™-programvaran. Se *Ställa in miljövariabler för proxyserverar* i det här kapitlet.

## ***Hämta licenser***

Licenser för TI-Nspire™-programvaran kan fås på olika sätt, beroende på licenstyp och köpmetod (online eller DVD).

För en enanvändarlicens kommer licensnumret i bekräftelsemeddelandet eller i DVD-omslaget.

För volymlicenser, samtidiga licenser, fleraktiveringslicenser och skolhanterade licenser ska du följa de här stegen för att lösa in kravnumret som krävs för att skapa licensnummer eller licensfiler.

1. Logga in på ditt Software Service Center-konto på [. utbildning.ti.com/gatill/centrumforprogramvara](http://utbildning.ti.com/gatill/centrumforprogramvara).
2. Klicka **Lös in kravnummer**.
3. Skriv in kravnumret du har fått i bekräftelsemeddelandet och klicka **Lös in**.

Sidan för Licensavtalet visas.

4. Klicka på **Godkänn**.

Sidan som visar att inlösningen av kravnumret lyckades visas.

5. Bekräfta beställningen med produktnamn, licenstyp och antal platser.

6. Klicka **Hantera licensnummer**.

Sidan Hantera licensnummer visas.

7. Klicka **Nytt licensnummer** och sedan **Hantera licens**.

Sidan Tilldela aktiveringar visas.

8. För andra licenser än fleraktiveringslicens ska du skriva in antalet platser du vill tilldela till det första licensnumret.

Om du till exempel har 30 platser totalt och vill tilldela 10 platser till var och ett av de tre numret skriver du 10 för det första licens numret.

9. Skriv in ett eget namn och klicka **Spara**.

Sidan Hantera licensnummer visas med licensnumret eller med en nedladdningslänk till licensfilen.

10. Upprepa steg 8 och 9 tills alla platser är tilldelade.

## **Hämta TI-Nspire™-programvaran**

Följ instruktionerna i det här avsnittet för att hämta TI-Nspire™-programvaran.

Följande installationsprogram finns för TI-Nspire™-programvaran:

- Windows® .exe-installationsprogram för individuella installationer
- Windows® .msi-installationsprogram för avancerade installationer och användning med implementeringsverktyg

**Obs:** .msi-installationsprogrammet är avsett för användning med tyst implementering. Dialogrutorna står endast på engelska.

- Mac® .pkg-installationsprogram för individuella installationer och användning med implementeringsverktyg

Välj ett av följande verktyg för att hämta TI-Nspire™-programvaran:

- ▶ Om det följde med en DVD i köpet hittar du installationsprogrammet i de här mapparna:
  - För Windows®-installationsprogrammen .exe och .msi ska du gå till mappen \PC.
  - För Mac®-installationsprogrammet .pkg ska du gå till mappen \MAC.
- ▶ Om du har köpt en enanvändarlicens online ska du gå till webbplatsen som står i bekräftelsemeddelandet.

- ▶ För andra licenser som köpts online ska du logga in till ditt Software Service Center-konto på [utbildning.ti.com/gatill/centrumforprogramvara](http://utbildning.ti.com/gatill/centrumforprogramvara).
  - a) I menyn till vänster klickar du på **Produktlista**.
  - b) Gå till programvaran och klicka på **Ladda ned programvaran**.

## ***Erhålla TI-Admin-programvaran***

För att erhålla TI-Administrations programvaran, följ dessa steg.

1. Öppna webbläsaren och logga in till ditt Software Service Center-konto på [education.ti.com/go/softwarecenter](http://education.ti.com/go/softwarecenter)
2. Klicka på **Installation** i meny till vänster för att ladda ner aktuell TI-Administrations installerare till en tillfällig mapp på licenstjänstdatoren.

## ***Hämta egenskapsfil***

Setup.ini-filer används för avancerade installationer av volym- och fler-aktiveringslicenser samt samtidiga och skolhanterade licenser.

Följ dessa steg för att ladda ner egenskapsfilerna

1. Öppna webbläsaren och logga in till ditt Software Service Center-konto på [education.ti.com/go/softwarecenter](http://education.ti.com/go/softwarecenter).
2. Klicka på **Installation** i menyn till vänster.
3. Ladda ner filerna `installningar.egenskaper` och `implementering.egenskaper` och hämta hem dem till en lämplig mapp på datoren.

## ***Ställa in miljövariabler för proxyservrar***

Om du använder en proxyserver måste du ställa in miljövariablerna innan du kan använda TI-Nspire™-programvaran.

Miljövariablerna riktar till proxyservern och porten så att licensen kan aktiveras.

### **Ställa in miljövariabler på Windows®**

Följ de här stegen för att ställa in miljövariabler på Windows®.

1. Klicka på **Start > Kontrollpanelen > System**.

(Om du använder Windows® 7 eller Windows Vista® och går från Kontrollpanelen klickar du **System och säkerhet > System**.)

Dialogrutan med systemets egenskaper öppnas.

2. Klicka på **Avancerade systeminställningar**.
3. Klicka på **Miljövariabler**.

Rutan Miljövariabler öppnas.

4. I Användarvariabler klickar du **Ny**.

Dialogrutan för ny systemvariabel öppnas.

5. Skriv **TI.httpsProxy** i fältet för variabelnamn.
6. I fältet Variabelnamn skriver du **<proxy IP address or host>:<proxy port>**.
7. Klicka **OK** för att stänga dialogrutorna och Kontrollpanelen.

### **Ställa in miljövariabler på Mac®**

Miljövariabler på en Mac®-dator måste anges i filen environment.plist.

Variablerna måste anges med följande syntax:

**TI.httpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>**

Till exempel:

**TI.httpsProxy=www.proxyserver.com:8080**

För mer information om att ställa in miljövariabler i environment.plist-filen kan du se dokumentationen för Apple®.

### **Använda Verktyg för implementering**

Du kan distribuera programvaran på datorer tyst med olika implementeringsverktyg. För instruktioner om att använda implementeringsverktyg kan du se verktygets dokumentation. Texas Instruments ger inte rekommendationer för specifika produkter.

Om du har problem med att implementera TI-Nspire™-programvaran kan du gå till Software Service Center på [education.ti.com/go/softwarecenter](http://education.ti.com/go/softwarecenter) eller kontakta TI-Cares på 1.800.TI.CARES eller [ti-cares@ti.com](mailto:ti-cares@ti.com).



## Installera TI-Administrations programvara

TI-Admin-programvaran innefattar följande verktyg som måste installeras på datorn med licenstjänsten för samtidiga och skolhanterade licenser:

- Aktiveringsguide för TI-Admin
- Licenstjänst
- WlmAdmin applikation

Följ de här stegen för att installera TI-Admin-programvaran.

1. Dubbelklicka på TI-Administrationsfil för att starta installationsproceduren.

Välkomstskärmen i aktiveringsguiden öppnas.

2. Följ instruktionerna för att slutföra installationen.

Aktiveringsguiden installeras så att datorn med licenstjänsten kan aktiveras.

För information om hur man aktiverar licenstjänsten kan du se avsnittet *Aktivera samtidiga och skolhanterade licenser* i kapitlet *Aktivera licenser*.

# Installera TI-Nspire™-programvaran

Följ stegen i detta kapitel för att installera och distribuera TI-Nspire™ -programvaran.

Innan du börjar installera ska du läsa igenom kapitlet *Komma igång*.

## **Installera och distribution av programvaran**

Om du använder en samtidig eller skolhanterad licens ska du se till att du har programvaran TI-Admin installerad. Se *Installera programvaran TI-Admin* för mer information.

Följ de här stegen för att installera TI-Nspire™-programvaran.

1. Ladda ner och spara filerna `inställningar.egenskaper` och `distribution.egenskaper`. Se *Hämta setup.ini-filer* för mer information.
2. Använd en icke formatrande texteditor såsom Anteckningar på Windows® och TextEdit på Mac® när du uppdaterar `setup.ini`-filen.
3. Se beskrivningarna för alternativen och värdena i `setup.ini`-filen och ange de värden som är tillämpliga för din installation.

**Obs:** Om du använder en samtidig eller skolhanterad licens måste din `settings.properties`-fil minst innehålla alternativet **license.server** för att säkerställa att datorerna som kör TI-Nspire™-programvaran konfigureras för att få åtkomst till licenstjänsten.

Se *Bilaga B* för mer information: *Filen egenskaper Alternativ*.

4. Spara vardera egenskapsfil.
5. Implementera programvaran och `setup.ini`-filen med den plattform eller process du väljer, eller kör installationsprogrammet och följ anvisningarna i guiden.

**Obs:** Egenskapsfilerna ska finnas i samma mapp som filen TI-Nspire™ - installeraren (`.exe`, `.msi`, eller `.pkg`).

Om en `distribution.egenskaper`-fil som innehåller ett värde för **licensnummer** distribueras med TI-Nspire™-installeraren kommer installeraren automatiskt försöka att tyst aktivera licensen. Denna process kan ta upp till 10 minuter och kräver internettillgång på kundmaskinen vid tiden för distribution.

# Aktivera licenser

Följ procedurerna i det här kapitlet för att aktivera licenser.

Om du använder en proxyserver för en enanvändar-, volym- eller samtidig licens måste du ställa in miljövariablerna innan licensen kan aktiveras. Se *Ställa in miljövariabler för proxyserver* i kapitlet *Komma igång*.

## Aktivera enanvändar- och volymlicenser

Det här avsnittet går igenom hur man aktiverar en enanvändar- eller volymlicens manuellt med ett licensnummer och en internetuppkoppling.

1. Öppna TI-Nspire™-programvaran.

Välkomstkärmen i aktiveringsguiden öppnas.

2. Följ guiden för att slutföra aktiveringen.

**Obs:** Om du kopierar licensnumret kan du klistra in hela numret genom att ställa markören i det första fältet till vänster och trycka **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Dialogrutan Aktiveringen är slutförd öppnas.

3. Välj något av alternativen:

- För att starta TI-Nspire™-programvaran klickar du **Nästa**.
- Klicka **Slutför** för att stänga guiden och använda programmet senare.

## Aktivera fleraktiveringslicenser

En fleraktiveringslicens aktiverar programvaran genom att installera en licensfil. Du hittar information om var licensfilen ska placeras i produktsidan i Software Service Center.

## Aktivera samtidiga och skolhanterade licenser

Följ informationen i det här kapitlet för att aktivera licenstjänsten. När tjänsten är aktiverad blir platser tillgängliga att använda på datorer som kör TI-Nspire™-programvaran.

**Obs:** Om guiden inte kan slutföra aktiveringen kan du ombes att slutföra den genom att koppla upp dig på internet på en annan dator.

1. Välj **Program > TI-verktyg > TI-Admin > Aktivera TI-programvaran** (Windows®) eller gå till **/Applikationer** och dubbelklicka på **TI-Admin** (Mac®).

Välkomstkärmen i aktiveringsguiden öppnas.

2. Följ guiden för att slutföra aktiveringen.

**Obs:** Om du kopierar licensnumret kan du klistra in hela numret genom att ställa markören i det första fältet till vänster och trycka **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Dialogrutan Aktiveringen är slutförd öppnas.

3. Välj något av alternativen:

- Klicka **Nästa** för att installera en annan licens.
- Klicka **Slutför** för att stänga guiden.
- För att hantera platser, välj rutan **Starta WLMadmin** i dialogrutan Aktivering slutförd.

## Bilaga A: Licenstyper och licensvillkor

Licenstyper och licensvillkoren du behöver beror på vilken TI-Nspire™-programvara du har köpt, hur många användare (platser) du behöver samt den flexibilitet du behöver för flera användare.

Craven på anslutningsbarhet till skolans nätverk och internet varierar beroende på aktivering och licenstyp.

### **Licenstyper**

Här följer typerna av TI-Nspire™-programvarans licenser.

#### **Enanvändarlicenser**

En enanvändarlicens är giltig för TI-Nspire™-programvara som är installerad på en dator. Den aktiveras när du använder programvaran första gången.

En internetuppkoppling krävs för att aktivera licensen.

#### **Volymlicenser**

En volymlicens är en fleranvändarlicens med vilken man kan använda TI-Nspire™-programvaran per användare och per dator.

Det är en enkel licens som hanterar en pool med platser, varav antalet anges vid köpet. Poolen kan delas upp i flera antal licensnummer, till exempel tre nummer som var och en hanterar 10 platser i en volymlicens med 30-platser.

TI-Nspire™-programvaran installeras på varje dator i poolen. Licensnumret stannar med datorn som standard och aktiveras när TI-Nspire™-programvaran startas på den datorn.

En internetuppkoppling krävs för att aktivera licensen.

#### **Samtidiga licenser**

En samtidig licens är en enkel licens som installeras på datorn med licenstjänsten som kör TI-Admin-programvaran och används för att hantera användningen av platser.

Med en samtidig licens kan TI-Nspire™-programvaran installeras på alla datorerna på skolan och användas när en plats är ledig:

- När en användare startar programvaran kommer licenstjänsten att checka ut en ledig plats till användaren.
- När användaren stänger programvaran kommer platsen att gå tillbaka till poolen.

Den här processen gäller upp till det högsta antalet platser som angavs vid köpet.

En internetuppkoppling krävs för att installera och aktivera licensen. TI-Administrations programvara på licenstjänstdatorn. Datorerna som kör TI-Nspire™-programvaran måste vara anslutna till skolans nätverk till datorn med licenstjänsten för att hantera platserna.

## Fleraktiveringslicenser

En fleraktiveringslicens är en fleranvändarlicens med vilken man kan använda TI-Nspire™-programvaran per användare och per dator.

Licensen levereras i en fil som placeras på en specificerad plats på datorer där programvaran är installerad.

Filen används för att aktivera programvaran och användarna får inget licensnummer.

För datorer som använder TI-Nspire™-programvaran krävs ingen uppkoppling till internet eller skolnätverket. Programvaran kan installeras genom avbildning av hårddisk eller andra implementeringsmetoder.

För fleraktiveringslicensen måste programvaran på varje dator aktiveras regelbundet:

- Licensen kan köpas som evig (förnyas kostnadsfritt för en ny tidsperiod) eller köpas som en prenumeration som inte kan förnyas.
- Prenumerationen skapar en ny licensfil som måste implementeras på datorerna som kör TI-Nspire™-programvaran.

## Skolhanterade licenser

En skolhanterad licens är en fleranvändarlicens med vilken man kan använda TI-Nspire™-programvaran per användare (lärare eller elev) och per dator.

Skolhanterade licenser hanteras centralt och aktiveras på datorn med licenstjänsten som är ansluten till skolans nätverk.

När en användare startar programvaran kan den köras om de här anslutningsvillkoren uppfylls:

- Datorn är ansluten till datorn med licenstjänsten och det finns lediga platser.
- Datorn är inte på nätverket men har anslutit till datorn med licenstjänsten inom de senaste 30 dagarna.

En internetuppkoppling krävs för att installera och aktivera TI-Admin-programvaran på datorn med licenstjänsten. Datorerna som kör TI-Nspire™-programvaran måste vara anslutna till skolans nätverk till datorn med licenstjänsten för att hantera platserna.

Programvaran kan installeras på datorer som kör TI-Nspire™-programvaran med avbildning av hårddisk eller andra implementeringsmetoder.

För skolhanterade licenser aktiveras licenstjänsten regelbundet:

- Licensen kan köpas som evig (förnyas kostnadsfritt för en ny tidsperiod) eller köpas som en prenumeration som inte kan förnyas.
- Prenumerationen förnyas med ett nytt licensnummer som måste aktiveras till datorn med licenstjänsten.

## Krav på anslutningsbarhet för licenstyper

Följande tabell sammanfattar kraven på anslutningsbarhet för datorer som kör TI-Nspire™-programvaran eller programvaran för licenshantering.

Licenstag	Krävs det internetanslutning för aktivering?	Går den att använda utanför nätverket?	Hur länge kan man vara utanför nätverket?
Enanvändare	Ja	Ja	Licensens varaktighet
Volym	Ja	Ja	Licensens varaktighet
Samtidig	Endast för licenstagstjänst	Begränsad manuell	Låneperiod (kan ändras)
Fleraktiveringslicenser	Nej	Ja	Licensens varaktighet
Skolhanterad	Endast för licenstagstjänst	Begränsad automatisk	30 dagar sedan den senaste anslutningen till licenstagstjänsten

## Licensvillkor för användning av programvaran

Licensvillkoren för användning av TI-Nspire™-programvaran är:

- **Prenumeration.** En prenumeration är giltig under en begränsad tidsperiod. Tidsperioden kan vara en period eller definieras med ett slutdatum.
- **Evig licens.** En evig licens är giltig under en obegränsad tidsperiod. Vissa licenstagstyper kan behöva förnyas och återaktiveras regelbundet.
- **Provliscenstag.** En provlicenstag är giltig under försöksperioden som anges i programvaran. Inget licensnummer krävs.

## Bilaga B: Egenskapsfil Alternativ

Denna bilaga summerar alternativen för filerna inställningar.egenskaper och distribution.egenskaper.

**Obs:** Se till att du laddar ned den senaste egenskapsfilen med de senaste alternativen.

### Inställningar.egenskaper Filalternativ

Alternativ	Accepterade värden	Kommentar
sökväg-databas	En sökväg för Unix, UNC eller Windows. Dessa sökvägar kan användas miljövariabler men kommer inte fungera med tilde(~)-tecknet.	Tillåter administratören att ställa in den sökväg som programvaran letar efter en databas i vid start. Att ställa in denna egenskap inaktiverar användarens möjlighet att ändra databassökvägen i programvaran. <b>Obs:</b> Denna inställning gäller endast TI-Nspire™ Navigator™ Teacher-programvaran och TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher-programvaran. <b>Obs:</b> Texas Instruments rekommenderar att denna sökväg ställs in till en lokal sökväg för filsystemet.
föredragna.vårdar	Semikolon (;) avgränsad uppsättning <Hostname or IP address>:<port>	Ger administratören möjlighet att ange värdar för att fråga efter tillgängliga klasser när multicasting är inaktiverat på nätverket. <b>Obs:</b> Det här alternativet används bara i TI-Nspire™ Student Software och TI-Nspire™ CAS Student Software.
tillåt.auto.uppgradering	Sant/Falskt	När JA är inställt tillåts automatisk uppdatering av Texas Instruments-programvaran på datorer som kör TI-Nspire™-programvaran. Datorerna meddelas om tillgängliga uppdateringar av programvaran. För att meddelas måste användare ha tillgång till



Alternativ	Accepterade värden	Kommentar
		internet och ha port 80 öppen.
licens.server	Värdens namn eller IP-adress	Riktat TINspire™-programvaran till en dator med licenstjänst för utcheckning av licensen. <b>Obs:</b> IP-adressen måste vara IPv4. <b>Obs:</b> Denna inställning gäller endast för samtidiga eller skolhanterade licenser.
licens.server.2	Värdens namn eller IP-adress	Riktat TINspire™-programvaran till en sekundär dator med licenstjänst för utcheckning av licensen. <b>Obs:</b> IP-adressen måste vara IPv4. <b>Obs:</b> Denna inställning gäller endast för samtidiga eller skolhanterade licenser.
licens.server.3	Värdens namn eller IP-adress	Riktat TINspire™-programvaran till en tredje dator med licenstjänst för utcheckning av licensen. <b>Obs:</b> IP-adressen måste vara IPv4. <b>Obs:</b> Denna inställning gäller endast för samtidiga eller skolhanterade licenser.
tillåt.licensutlåning	Ja/Nej	Aktivera för att tillåta licensutlåning (lokal licens) vid användning av samtidig licens som har utlåning aktiverat. <b>Obs:</b> Denna inställning gäller endast för samtidiga licenser.
högst.antal.dagar.att.låna.licens	1 - 365	Antal dagar användaren tillåts licensutlåning vid användning av samtidig licens som har utlåning aktiverat. <b>Obs:</b> Denna inställning gäller endast för samtidiga licenser.

Alternativ	Accepterade värden	Kommentar
tillåt.abonnemang.varning	Ja/Nej	Aktivera för att tillåta användaren att bli varnad för avvaktande utgångsdatum för licens. <b>Obs:</b> Denna inställning gäller endast för Abonnemangslicenser.
abonnemang.varning.dagar	1 - 31	Antal dagar innan licensen går ut som användaren varnas. <b>Obs:</b> Denna inställning gäller endast för Abonnemangslicenser.
abonnemang.redan.varnad	Sant/Falskt	Aktivera för att dölja varningen om resterande aktiv tid för abonnemangslicens. <b>Obs:</b> Denna inställning gäller endast för Abonnemangslicenser.
tillåta.analys	Sant/Falskt	Aktiverar tyst (Sant) eller avaktiverar tyst (Falskt) den automatiska insamlingen av anonym information om produktanvändning och produktens tillförlitlighet. Användaren kan aktivera eller avaktivera analys när som helst via Hjälpmenyn. För att automatiskt visa en dialog för användaren under den första programvarustarten lämnar du det här värdet tomt.

### ***Distribution.egenskapsfil Alternativ***

Alternativ	Accepterade värden	Kommentar
distribuera.logg.dir	En giltig sökväg för Unix, UNC eller Windows.	Skapar en tom fil direkt efter aktivering. Filnamnet visar om det lyckades eller misslyckades, med följande format: <AppName>-<Success/Failure>- <Host name>-<Date>-<Time>.log

Alternativ	Accepterade värden	Kommentar
		Exempel: om TINspire™ CAS Teacher Software till exempel installerades på datorn ClassDesktop01 den 15 augusti 2011 14.30 skulle detta se ut så här: TINspireCASTeacherEdition-Lyckades-ClassDesktop01-20110815-1430.log
aktivering.logg.plats	En giltig sökväg för Unix, UNC eller Windows.	Skapar en detaljerad loggfil över aktiveringsprocessen i den valda katalogen.
licens.nummer	Ett giltigt 31-siffrigt licensnummer.	TI-programvarans licensnummer ska aktiveras på klientdatorn. Licensnumret ska innehålla tankestreck.
tidsgräns.aktivering	0 - 600	När AKTIVERA är inställt på JA kommer programvaran välja ett slumpmässigt värde mellan 1 och det angivna värdet att vänta innan aktiveringsförsöket och mellan olika försök. Det här förhindrar att många klienter försöker att kommunicera med aktiveringsservern samtidigt. Systemet försöker automatiskt att aktivera upp till tre gånger.



## Texas Instruments support och service

Hemsida:	<a href="http://education.ti.com">education.ti.com</a>
E-postfrågor:	<a href="mailto:ti-cares@ti.com">ti-cares@ti.com</a>
KnowledgeBase och e-postfrågor	<a href="http://Webb: education.ti.com/support">Webb: education.ti.com/support</a>
Internationell information	<a href="http://education.ti.com/international">education.ti.com/international</a>

### ***Service- och garanti-information***

För information om längden och villkoren för garanti, se garantisedeln som medföljde denna produkt eller kontakta din lokala Texas Instruments-återförsäljare/distributör.



# Index

## A

aktivera licenser, licenser	
aktivera .....	11
Aktiveringsguide, aktiveringslicenser .....	11
alternativ, egenskapsfiler .....	16

## D

distributionsverktyg .....	8
----------------------------	---

## E

egenskapsfiler	
alternativ .....	16
Engångslicenser, beskrivning och anslutningsbarhet .....	13
erhålla	
licenser .....	5
TI-Administrationsprogramvara .....	7
erhåller	
TI-Nspire™software .....	6

## F

Fleraktiveringslicenser, beskrivning och anslutningsbarhet	
licenser	
Fleraktivering	14

## I

installera	
TI-Administrationsprogramvara .....	9
TI-Nspire™programvara .....	10

## K

krav	
innan du påbörjar installationen .....	5

## L

licenser	
anslutningskrav .....	15
Engångs .....	13
erhålla .....	5
Samtidiga .....	13

typer och villkor för användning .....	13
villkor för användning av programvara .....	15
Volym .....	13
licenstyper .....	13

## M

miljövariabler, inställningar för proxyservrar .....	7
--	---

## P

proxyservrar, ställa in miljövariabler .....	7
--	---

## S

Samtidiga licenser, beskrivning och anslutningsbarhet .....	13
Skolhanterade licenser, beskrivning och anslutningsbarhet	
licenser	
Skolhanterade 14	

## T

TI-Administrationsprogramvara	
erhålla .....	7
installera .....	9
TI-Nspire™ programvara	
installera .....	10
TI-Nspire™ software	
erhåller .....	6

## V

verktyg, distributionsprogramvara .....	8
villkor för abonnemangslicens .....	15
villkor för användning av programvarulicens .....	13
villkor för testlicens .....	15
Volymlicenser, beskrivning och anslutningsbarhet .....	13