

Installation en mode TSE

Niveau : Facile

Application : Noyau

Version min : 11.0

Objet

Ce document a pour but de décrire l'installation des logiciels Ciel en mode TSE (Terminal Server Edition).

Sommaire

Le but de ce document est de décrire l'installation des logiciels Ciel pour une utilisation en mode TSE. Nous n'aborderons pas ici l'installation et la mise en place du TSE, reportez-vous aux documentations traitant de ce sujet.

[Définition](#)

[Installation](#)

[Informations complémentaires](#)

Définition

Le TSE, comprenez **Terminal Server Edition**, est un composant de Microsoft qui réside dans la mise en place d'un serveur applicatif pour terminaux. Ces terminaux permettent à un utilisateur d'accéder à des applications ou des données stockées sur un ordinateur distant au moyen d'une connexion réseau. Les applications et les données sont uniquement stockées et exécutées sur le serveur TSE.

Installation

Les différentes étapes décrites ci-après doivent être **IMPERATIVEMENT** réalisées dans l'ordre où elles sont présentées. De plus, elles doivent toutes être réalisées.

Etape 1 : Création des utilisateurs

La première étape, avant d'installer le logiciel Ciel, est de procéder à la création des comptes utilisateurs (sessions) sur le poste "Serveur".

Vous devrez disposer d'au moins une session avec les droits "Administrateur" pour l'installation du logiciel Ciel.

Etape 2 : Activation des sessions

Après avoir créé vos différents comptes utilisateurs, vous devez ouvrir au moins une fois une session pour chaque utilisateur créé. En effet, la simple création d'un utilisateur ne suffit pas à créer l'ensemble des éléments nécessaires.

Il vous suffit donc d'ouvrir chaque session au moins une fois. Vous pouvez ensuite les refermer ou les laisser ouvertes.

Etape 3 : Installation du logiciel Ciel

Cette troisième étape concerne l'installation du logiciel Ciel sur le poste "Serveur". La seule obligation est de réaliser cette installation sous une session avec des droits "Administrateur".

Reportez-vous à la documentation décrivant l'installation des logiciels Ciel pour plus d'informations.

Etape 4 : Référencement et saisie de la clé

Après avoir installé votre logiciel Ciel, vous devez procéder à son référencement. Cette procédure consiste à envoyer différentes informations à Ciel afin d'obtenir votre clé de débridage.

Une fois que vous avez reçu celle-ci, saisissez-la et passez à l'étape suivante.

Etape 5 : Installation du script TSE

Afin de simplifier les procédures de mise en place, nous avons réalisé un script qui va réaliser automatiquement un ensemble de réglages nécessaires à l'utilisation des applications Ciel en mode TSE.

Ce script est livré avec la présente documentation dans le fichier « .zip ».

Etape 6 : Lancement du script TSE

Cette étape va permettre de réaliser les réglages qui vont ensuite permettre d'utiliser votre application Ciel depuis vos différentes sessions.

Cette étape ne doit être réalisée qu'une fois les étapes précédentes effectuées.

Voici les actions à réaliser :

- Depuis la session "Administrateur", démarrez l'application Ciel.
- Installez dans la barre de navigation (ou la barre d'outils) la commande "Exécuter un script" (famille "Divers"). Validez ensuite par "Ok".
- Cliquez sur la tâche que vous venez d'ajouter. Le dialogue de sélection de fichiers s'affiche alors.
- Sélectionnez le script installé en [Etape 5](#).
- Validez ensuite par le bouton "Ouvrir".

Etape 7 : Limitations

Le fonctionnement des applications en mode TSE impose quelques limitations.

Voici les principales :

- Lors du démarrage de l'application, l'ensemble des fichiers présents seront proposés à l'ouverture. Si vous ne souhaitez pas qu'un dossier soit accessible à tout le monde, il vous faudra en limiter l'accès avec un mot de passe.
- Un dossier déjà ouvert par un autre utilisateur ne pourra être ouvert par un second. Dans ce cas, un message d'erreur s'affichera.
Si vous souhaitez travailler à plusieurs et en même temps sur un fichier, il vous faudra utiliser une version réseau de l'application. Renseignez-vous auprès de notre service commercial pour plus d'informations sur les versions réseau des logiciels Ciel.
- L'utilisation de eSauvegarde n'est pas conseillée. En effet, ce service n'a pas été conçu pour une utilisation en mode TSE.
- La connexion Internet aux services de Ciel depuis l'application est automatiquement désactivée en mode TSE.

Informations complémentaires

Comment installer une mise à jour ?

Lorsque vous souhaitez installer une mise à jour de votre logiciel Ciel, voici les étapes à respecter :

- Assurez-vous que tous les utilisateurs ont quitté le logiciel Ciel.
- Installez la mise à jour du logiciel Ciel (voir [Etape 3 : Installation du logiciel Ciel](#)).
- Procédez au référencement et à la saisie de la clé de débridage (voir [Etape 4 : Référencement et saisie de la clé](#)).
- Si cela est nécessaire, installez sur votre ordinateur le script TSE (voir [Etape 5 : Installation du script TSE](#)).
- Lancez l'exécution du script installé (voir [Etape 6 : Lancement du script TSE](#)).

Comment installer un autre logiciel Ciel ?

Dans le cas où vous souhaitez installer une autre application Ciel sur le poste utilisé comme poste "Serveur TSE", 2 cas peuvent se présenter :

- Vous souhaitez faire fonctionner cette nouvelle application en mode TSE ? Reportez-vous au paragraphe [Installation](#).
- Vous ne souhaitez pas faire fonctionner cette application en mode TSE. Il suffit dans ce cas de l'installer "normalement" sans lancer le script TSE.

Comment annuler les réglages TSE ?

Pour annuler les réglages spécifiques TSE réalisés sur votre ordinateur, il vous faudra procéder à la désinstallation du logiciel et à sa réinstallation.

En cas de création d'une nouvelle session ?

Si, après avoir installé votre application Ciel et exécuté le script TSE, une nouvelle session doit être créée, voici la marche à suivre :

- Activez la session créée (voir [Etape 2 : Activation des sessions](#)).
- Si cela est nécessaire, installez sur votre ordinateur le script TSE (voir [Etape 5 : Installation du script TSE](#)).
- Lancez l'exécution du script installé (voir [Etape 6 : Lancement du script TSE](#)).